

<FIWARE-APP 別紙> メール通知テンプレート一覧

2025.02版

目次

目次.....	1
1.テンプレート一覧.....	2
2.水位計メール通知テンプレート詳細①.....	3
3.水位計メール通知テンプレート詳細②.....	4
4.流速計メール通知テンプレート詳細.....	5
5.積雪深メール通知テンプレート詳細.....	6
6.ワナ監視メール通知テンプレート詳細.....	7



1. テンプレート一覧

以下のメール通知テンプレートが用意されています。

テンプレートの使い方は「エリアデータ利活用サービス 使いこなしまニュアル FIWARE-APP 編」の7ページをご参照ください。

No.	種類	説明	テンプレート名	詳細ページ
1	水位計	水位監視の際にご利用いただけるメール通知テンプレートです。 テンプレートは 2 種類用意しています。用途に応じて好きな方をご利用ください。	toyama16201-WaterObserved1	3ページ
2			toyama16201-WaterObserved2	4ページ
3	流速計	河川や用水路の流速監視の際にご利用いただけるメール通知テンプレートです。	toyama16201-FlowVelocity1	5ページ
4	積雪深	積雪監視の際にご利用いただけるメール通知テンプレートです。	toyama16201-SnowObserved1	6ページ
5	ワナ監視	ワナの作動監視の際にご利用いただけるメール通知テンプレートです。	toyama16201-TrapStatus1	7ページ

2.水位計メール通知テンプレート詳細①

テンプレート「toyama16201-WaterObserved1」を選択すると以下のようなメール通知ができます。

赤文字は、センサーからの連携値を設定したり、固定の文言を設定することもできます。

〈メール通知サンプル〉

件名:

水位メール通知: **{{data1}}**

本文:

水位メール通知

{{data1}}

場所: **{{data2}}**

水位: **{{data3}}**m

メール通知水位: **{{data4}}**m{{#if result}}以上になりました。{{else}}未満になりました。{{/if}}

詳細: **{{data5}}**

時刻: {{data6}}

(例)

件名:

水位メール通知: デバイス1

本文:

水位メール通知

デバイス1

場所: 富山市〇〇町

水位: 2.6m

メール通知水位: 2.5m 以上になりました。

詳細: <https://～～>

時刻: 2025-01-01T12:00:00+09:00

3.水位計メール通知テンプレート詳細②

テンプレート「toyama16201-WaterObserved2」を選択すると以下のようなメール通知ができます。

赤文字は、センサーからの連携値を設定したり、固定の文言を設定することもできます。

〈メール通知サンプル〉

件名:

水位メール通知: **{{data1}}**

本文:

水位メール通知

{{data1}}

場所: **{{data2}}**

水位: **{{data3}}**m

警戒水位: **{{data4}}**mを超えています。

詳細: **{{data5}}**

時刻: **{{data6}}**

(例)

件名:

水位メール通知: デバイス1

本文:

水位メール通知

デバイス1

場所: 富山市〇〇町

水位: 2.6m

メール通知水位: 2.5m を超えています。

詳細: <https://～～>

時刻: 2025-01-01T12:00:00+09:00

4.流速計メール通知テンプレート詳細

テンプレート「toyama16201- FlowVelocity1」を選択すると以下のようなメール通知ができます。

赤文字は、センサーからの連携値を設定したり、固定の文言を設定することもできます。

〈メール通知サンプル〉

件名:

流速メール通知: **{{data1}}** <{{#if result}}逆流{{else}}順流{{/if}}>

本文:

流速メール通知
{{data1}}

流速: **{{data2}}** m/s
逆流判断ライン: **{{data3}}** m/s
判定: {{#if result}}逆流{{else}}順流{{/if}}になりました

詳細: **{{data4}}**
時刻: **{{data5}}**

(例)

件名:

流速メール通知: デバイス1

本文:

水位メール通知
デバイス1

流速: 0.9m/s
逆流判断ライン: 0.88m/s
判定: 逆流になりました

詳細: <https://～～>

時刻: 2025-01-01T12:00:00+09:00

5. 積雪深メール通知テンプレート詳細

テンプレート「toyama16201- SnowObserved1」を選択すると以下のようなメール通知ができます。

赤文字は、センサーからの連携値を設定したり、固定の文言を設定することもできます。

〈メール通知サンプル〉

件名:

積雪深メール通知: **{{data1}}**

本文:

積雪深メール通知

{{data1}}

積雪深: **{{data2}}** cm

メール通知積雪深: **{{data3}}** cm{{#if result}}以上になりました。{{else}}未満になりました。{{/if}}

詳細: **{{data4}}**

時刻: **{{data5}}**

(例)

件名:

積雪深メール通知: デバイス1

本文:

積雪深メール通知

デバイス1

積雪深: 18cm

メール通知水位: 2.5cm以上になりました。

詳細: <https://～～>

時刻: 2025-01-01T12:00:00+09:00

6. ワナ監視メール通知テンプレート詳細

テンプレート「toyama16201- TrapStatus1」を選択すると以下のようなメール通知ができます。

赤文字は、センサーからの連携値を設定したり、固定の文言を設定することもできます。

〈メール通知サンプル〉

件名:

ワナ作動通知(**{{data1}}**)

本文:

{{data1}}(センサーID:**{{data2}}**)に反応がありました。

状態:**{{data3}}**

※0:ワナに反応あり、1:ワナ待機中

電源電圧:**{{data4}}** [V]

時刻:**{{data5}}**

詳細:**{{data6}}**

(例)

件名:

ワナ作動通知(デバイス1)

本文:

デバイス1(センサ ID:1111)に反応がありました。

状態:0

※0:ワナに反応あり、1:ワナ待機中

電源電圧:2.5V

時刻:2025-01-01T12:00:00+09:00

詳細:https://～～